

Wire **X**pert 500




Установка лицензии

Инструкция




Модернизация WireXpert 500

1. Загрузите и извлеките лицензионные ключи, отправленные на вашу электронную почту.
2. Создайте папку с наименованием: Features
Скопируйте файлы лицензионных ключей в папку Features
Скопируйте папку Features с ключами в ней на USB-накопитель
3. *Вставьте USB-накопитель, содержащий файл (ы) лицензии, в ЛОКАЛЬНОЕ устройство WireXpert.*
Если экран выбора не появляется после вставки USB-накопителя, нажмите кнопку [TOOLS] и выберите [Licensing], чтобы просмотреть лицензии, которые установлены или доступны для покупки для устройства.
4. Выберите [Активировать лицензии] на экране выбора.




5. Выберите лицензию, которую необходимо активировать, и нажмите кнопку [Активировать лицензии]. Убедитесь что вы активируете лицензию предназначенную именно для этого серийного номера ЛОКАЛЬНОГО устройства WireXpert

6. WireXpert перезапустится с активированными выбранными лицензиями.
7. Нажмите кнопку [TOOLS] и выберите [Лицензирование], чтобы проверить активацию лицензий.
8. Повторите шаги 3–5 для УДАЛЕННОГО устройства.



Before upgrading



*After upgrading
(an example)*